Explications sur la syntaxe à respecter :

Pour éviter toute confusion je conseille de le renommer en EAU_CHAUDE_EC.

*EAU_CHAUDE_EC = le nom du type de ligne
;Eau chaude ---- EC ---- EC ---- EC ---- = visuel qui s'affiche lors du chargement .

explication sur la 2ème ligne : A,12.7,-5.08,["EC",STANDARD,S=2.54,U=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08

A, c'est un code à respecter et il est impératif de le mettre !

12.7 = longueur de la partie visible du trait, cette longueur est multipliée par l'échelle globale x échelle de type de ligne de l'objet.

-5.08 = longueur de l'espace vide car valeur négative.
Problème quel ou longueur utiliser ?
J'en est déduit le ratio de 2.54 par caractère ; soit 5.08 pour 2 ; 7.62 pour 3 ; 10.16 pour 4 …

[la définition du texte entre crochets]

"EC",= le texte visible dans le trait, il est évident qu'on va limiter le nombre de caractère.

Standard = nom du style de texte , dans vos dessins vérifiez la police appliquée au style STANDARD , utilisez ARIAL.TTF ou ROMANS.SHX
Si aucun style n'est défini, AutoCAD LT utilise le style courant.

S=2.54 = échelle appliquée au texte (S pour SCALE)

U=0 ; = Angle du texte ici 0 donc texte horizontal

R= indique la rotation relative dans les exemples ci-dessous R est absent par défaut angle = 0

Position XY du texte.
X= -2.54 = position en X du départ du texte
Y = -1.27 = position en Y

-5.08 : créer un espace ou vide après le texte